

MÉTRIQUE/METRIC

MÉTRIQUE/METRIC


GRAND-LAC-VICTORIA  
31 N  
ÉDITION 4 EDITION

Référence de cette carte pour usage militaire: Military users, refer to this map as:

SÉRIE	A 501	SERIES
CARTE	31 N	MAP
ÉDITION	4 MCE	EDITION

QUADRILLE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCA TOR  
DE DIX MILLE MÈTRES  
ZONE 18  
TEN THOUSAND METRE  
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID

DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: GRID ZONE DESIGNATION:	IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m 100 000 m SQUARE IDENTIFICATION									
18 T	<table><tr><td>TU</td><td>UU</td><td>VU</td></tr><tr><td>TT</td><td>UT</td><td>VT</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	TU	UU	VU	TT	UT	VT	3	4	5
TU	UU	VU								
TT	UT	VT								
3	4	5								



POINT DE RÉFÉRENCE: ÉGLISE CHURCH (ci-dessus) (see above)

CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000 m = SQUARE: Read letters of 100 000 m square

ABSCISSE: Notez le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.  
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.  
Estimer le nombre de décimales du carré entre cette ligne et le repère en direction est.  
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.

ORDONNÉE: Notez le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.  
NORTHING: Read number on grid line immediately below point.  
Estimer le nombre de décimales du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.  
Estimate tenths of a square from this line northward to point.

RÉFÉRENCE AU QUADRILLE: GRID REFERENCE: NU4504

Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18° au pôle, indiquez également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504.  
If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as 14VNU4504.

GRAND-LAC-VICTORIA  
31 N  
ÉDITION 4 EDITION